

**FORMATO PARA REPORTAR LA ESTRATIFICACIÓN AL SUI – ANTIOQUIA-**

Posición del Campo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Nombre del Campo</b>	Código DANE Departamento	Numero Ficha	Código DANE Municipio	Sector	Corregimiento	Barrio	Manzana o vereda	Predio	Edificio	Unidad Predial	Dirección	Destino Económico	Porcentaje destino económico
<b>Tipo de Dato</b>	Numérico	Numérico	Numérico	Numérico	Numérico	Numérico	Numérico	Numérico	Numérico	Numérico	Alfanumérico	Numérico	Numérico
<b>Longitud del Campo</b>	2	9	3	1	3	3	4	5	4	5	55	2	5
<b>Obligatoriedad</b>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>Valores por defecto</b>	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
<b>Valores permitidos</b>	05	>0, enteros	002 hasta 999	Solo tiene valores de 1 y 2	Tiene del 1 al 19	0 a 999	>0, enteros	>0, enteros	>0, enteros	>0, enteros	todos		

Posición del Campo	14	15	16	17	18
<b>Nombre del Campo</b>	Tipo Asentamiento	Tipo de Estratificación	Estrato Alcaldía	Estrato Atípico	Sector-Sección-Manzana (DANE)
<b>Tipo de Dato</b>	Numérico	Numérico	Numérico	Numérico	Alfanumérico
<b>Longitud del Campo</b>	3	1	1	1	10
<b>Obligatoriedad</b>	SI	SI	SI	NO	NO
<b>Valores por defecto</b>	No aplica	No aplica	Numérico		No aplica
<b>Valores permitidos</b>	000 hasta 999	1,2,3,5,6,8,9	1,2,3,4,5,6,8,9	1 a 6	todos

Posición del Campo	19	20	21	22	23
<b>Nombre del Campo</b>	Acueducto – Nombre de la Empresa	Acueducto – NIT	Acueducto – DV	Acueducto - NUIU	Acueducto – Estrato
<b>Tipo de Dato</b>	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Numérico
<b>Longitud del Campo</b>	200	9	9	32	2
<b>Obligatoriedad</b>	SI	SI	SI	SI	SI
<b>Valores por defecto</b>	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
<b>Valores permitidos</b>	Todos	Número de 9 dígitos o las palabras “NO NUMERO” o “NO APLICA”	0,1,2,3,4,5,6,7, 8,9, o las palabras “NO NUMERO” o “NO APLICA”	Todos	71 a 76, 81 a 86, 91 a 96 o 11,12,13,14,15, 20 verificar códigos para no residencial. 04 y 99