

FORMATO PARA REPORTAR LA ESTRATIFICACIÓN AL SUI – BOGOTÁ-

Posición del Campo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre del Campo	Código DANE Departamento	Código DANE Municipio	Barrio	Manzana	Predio	Construcción	Resto	Chip	Dirección Real	Destino Económico	Código Estrato	Detalle Dirección
Tipo de Dato	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Numerico	Alfanumérico
Longitud del Campo	2	3	6	2	2	3	5	11	60	2	2	2
Obligatoriedad	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO (TIENE VACIOS)
Valores por defecto	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Valores permitidos	11	001	todos	todos	todos	todos	todos	>0, enteros	>0, enteros		0 a 6	

Posición del Campo	13	14	15	16	17
Nombre del Campo	Tipo Asentamiento	Tipo de Estratificación	Estrato Alcaldía	Estrato Atípico	Sector-Sección-Manzana (DANE)
Tipo de Dato	Número	Número	Número	Número	Alfanumérico
Longitud del Campo	3	1	1	1	10
Obligatoriedad	SI	SI	SI	NO	NO
Valores por defecto	No aplica	No aplica	Número	No aplica	No aplica
Valores permitidos	000 hasta 999	0,1,2,3,5,6,8,9	1,2,3,4,5,6,8,9	1 a 6	todos

Posición del Campo	18	19	20	21	22
Nombre del Campo	Acueducto – Nombre de la Empresa	Acueducto – NIT	Acueducto – DV	Acueducto - NUJU	Acueducto – Estrato
Tipo de Dato	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Número
Longitud del Campo	200	9	9	32	2
Obligatoriedad	SI	SI	SI	SI	SI
Valores por defecto	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Valores permitidos	Todos	Número de 9 dígitos o las palabras "NO NUMERO" o "NO APLICA"	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 , o las palabras "NO NUMERO" o "NO APLICA"	Todos	71 a 76, 81 a 86, 91 a 96 o 11,12,13,14,15, 20 verificar códigos para no residencial. 04 y 99

FORMATO PARA REPORTAR LA ESTRATIFICACIÓN AL SUI – ANTIOQUIA-

Posición del Campo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nombre del Campo	Código DANE Departamento	Numero Ficha	Municipio	Sector	Corregimiento	Barrio	Manzana o vereda	Predio	Edificio	Unidad Predial	Dirección	Destino Económico	Porcentaje destino económico
Tipo de Dato	N Numérico	N Numérico	N Numérico	N Numérico	N Numérico	N Numérico	N Numérico	N Numérico	N Numérico	N Numérico	A Alfanumérico	N Numérico	N Numérico
Longitud del Campo	2	9	3	1	3	3	4	5	4	5	55	2	5
Obligatoriedad	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Valores por defecto	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Valores permitidos	05	>0, enteros	000 hasta 999	Solo tiene valores de 1 y 2	Tiene del 1 al 19	0 a 999	>0, enteros	>0, enteros	>0, enteros	>0, enteros	todos		

Posición del Campo	14	15	16	17	18
Nombre del Campo	Tipo Asentamiento	Tipo de Estratificación	Estrato Alcaldía	Estrato Atípico	Sector-Sección-Manzana (DANE)
Tipo de Dato	N Numérico	N Numérico	N Numérico	N Numérico	A Alfanumérico
Longitud del Campo	3	1	1	1	10
Obligatoriedad	SI	SI	SI	NO	NO
Valores por defecto	No aplica	No aplica	Numérico		No aplica
Valores permitidos	000 hasta 999	1,2,3,5,6,8,9	1,2,3,4,5,6,8,9	1 a 6	todos

Posición del Campo	19	20	21	22	23
Nombre del Campo	Acueducto – Nombre de la Empresa	Acueducto – NIT	Acueducto – DV	Acueducto - NUIU	Acueducto – Estrato
Tipo de Dato	A Alfanumérico	A Alfanumérico	A Alfanumérico	A Alfanumérico	N Numérico
Longitud del Campo	200	9	9	32	2
Obligatoriedad	SI	SI	SI	SI	SI
Valores por defecto	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Valores permitidos	Todos	Número de 9 dígitos o las palabras "NO NUMERO" o "NO APLICA"	0,1,2,3,4,5,6,7, 8,9, o las palabras "NO NUMERO" o "NO APLICA"	Todos	71 a 76, 81 a 86, 91 a 96 o 11,12,13,14,15, 20 verificar códigos para no residencial. 04 y 99

FORMATO PARA REPORTAR LA ESTRATIFICACIÓN AL SUI – MEDELLIN-

Posición del Campo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nombre del Campo	Código DANE Departamento	Municipio	Comuna	Barrio	Manzana	Cedula	Tipo de Predio	Direccion	Uso	Tipo	GeoData	Dirección Codificada	ID CODE
Tipo de Dato	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Texto	Alfanumérico	Numérico	Numérico	Texto	Numérica	Numérica
Longitud del Campo	2	3	2	2	3	6	6	45	2	2	1	18	9
Obligatoriedad	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI
Valores por defecto	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Valores permitidos	05	001	00 hasta 99	00 hasta 99	000 hasta 999	000000 HASTA 999999	RPH-MEJORA-NORMAL		0 hasta 20	0 hasta 99	S o N	Todos	Todos

Posición del Campo	10	11	12	13	14
Nombre del Campo	Tipo Asentamiento	Tipo de Estratificación	Estrato Alcaldía	Estrato Atípico	Sector-Sección-Manzana (DANE)
Tipo de Dato	Numérico	Numérico	Numérico	Numérico	Alfanumérico
Longitud del Campo	3	1	1	1	10
Obligatoriedad	SI	SI	SI	NO	NO
Valores por defecto	No aplica	No aplica	Numérico		No aplica
Valores permitidos	000 hasta 999	1,2,3,5,6,8,9	1,2,3,4,5,6,8,9	1 a 6	todos

Posición del Campo	15	16	17	18	19	20
Nombre del Campo	Codigo EPM	Acueducto – Nombre de la Empresa	Acueducto – NIT	Acueducto – DV	Acueducto - NUIU	Acueducto – Estrato
Tipo de Dato	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Numérico
Longitud del Campo	18	200	9	9	32	2
Obligatoriedad	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Valores por defecto	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Valores permitidos	todos	Todos	Número de 9 dígitos o las palabras "NO NUMERO" o "NO APLICA"	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, o las palabras "NO NUMERO" o "NO APLICA"	Todos	71 a 76, 81 a 86, 91 a 96 o 11,12,13,14,15, 20 verificar códigos para no residencial. 04 y 99

FORMATO PARA REPORTAR LA ESTRATIFICACIÓN AL SUI – CALI-

Posición del Campo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nombre del Campo	Código DANE Departamento	Código DANE Municipio	TIPO PREDIO	COMUNA	BARRIO	MANZANA	PREDIO	MEJORA	NUMERO PREDIO	DIRECCION	DESTINO
Tipo de Dato	Numérico	Numérico	Numérico	Numérico	Numérico	Numérico	Numérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	
Longitud del Campo	2	3	2	2	2	4	4	4	13	55	3
Obligatoriedad	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Valores por defecto	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		No aplica	No aplica	No aplica		
Valores permitidos	00 hasta 99	000 hasta 999	Desde 00 hasta 99	>0, enteros	>0, enteros	>0, enteros	>=0, enteros	Todos			

Posición del Campo	12	13	14	15	16
Nombre del Campo	Tipo Asentamiento	Tipo de Estratificación	Estrato Alcaldía	Estrato Atípico	Sector-Sección-Manzana (DANE)
Tipo de Dato	Numérico	Numérico	Numérico	Numérico	Alfanumérico
Longitud del Campo	3	1	1	1	10
Obligatoriedad	SI	SI	SI	NO	NO
Valores por defecto	No aplica	No aplica	Numérico		No aplica
Valores permitidos	000 hasta 999	1,2,3,5,6,8,9	1,2,3,4,5,6,8,9	1 a 6	todos

Posición del Campo	17	18	19	20	21
Nombre del Campo	Acueducto – Nombre de la Empresa	Acueducto – NIT	Acueducto – DV	Acueducto - NUIU	Acueducto – Estrato
Tipo de Dato	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Numérico
Longitud del Campo	200	9	9	32	2
Obligatoriedad	SI	SI	SI	SI	SI
Valores por defecto	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Valores permitidos	Todos	Número de 9 dígitos o las palabras "NO NUMERO" o "NO APLICA"	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, o las palabras "NO NUMERO" o "NO APLICA"	Todos	71 a 76, 81 a 86, 91 a 96 o 11,12,13,14,15, 20 verificar códigos para no residencial. 04 y 99

IGAC

FORMATO PARA REPORTAR LA ESTRATIFICACIÓN AL SUI – IGAC -

Posición del Campo	1	2	3	4	5	6	7	10	11
Nombre del Campo	Código DANE Departamento	Código DANE Municipio	ZONA IGAC	SECTOR IGAC	MANZANA O VEREDA IGAC	NÚMERO DEL PREDIO IGAC	CONDICIÓN DE PROPIEDAD DEL PREDIO IGAC	DIRECCIÓN CATASTRAL DEL PREDIO	DESTINO ECONÓMICO DEL PREDIO
Tipo de Dato	Alfanumérico	Alfanumérico	Numérico	Numérico	Numérico	Numérico	Numérico	Alfanumérico	Alfanumérico
Longitud del Campo	2	3	2	2	4	4	3	36	1
Obligatoriedad	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Valores por defecto	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		No aplica	No aplica	No aplica
Valores permitidos	00 hasta 99	000 hasta 999	Desde 00 hasta 99	Desde 00 hasta 99	>0, enteros	>0, enteros	Desde 000 hasta 999	TODOS	A hasta la T y el número 5

Posición del Campo	12	13	14	15	16
Nombre del Campo	Tipo Asentamiento	Tipo de Estratificación	Estrato Alcaldía	Estrato Atípico	Sector-Sección-Manzana (DANE)
Tipo de Dato	Numérico	Numérico	Numérico	Numérico	Alfanumérico
Longitud del Campo	3	1	1	1	10
Obligatoriedad	SI	SI	SI	NO	NO
Valores por defecto	No aplica	No aplica	Numérico		No aplica
Valores permitidos	000 hasta 999	1,2,3,5,6,8,9	1,2,3,4,5,6,8,9	1 a 6	todos

Posición del Campo	17	18	19	20	21
Nombre del Campo	Acueducto – Nombre de la Empresa	Acueducto – NIT	Acueducto – DV	Acueducto - NUIU	Acueducto – Estrato
Tipo de Dato	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Numérico
Longitud del Campo	200	9	9	32	2
Obligatoriedad	SI	SI	SI	SI	SI
Valores por defecto	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Valores permitidos	Todos	Número de 9 dígitos o las palabras "NO NUMERO" o "NO APLICA"	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, o las palabras "NO NUMERO" o "NO APLICA"	Todos	71 a 76, 81 a 86, 91 a 96 o 11,12,13,14,15, 20 verificar códigos para no residencial. 04 y 99