

IGAC

FORMATO PARA REPORTAR LA ESTRATIFICACIÓN AL SUI – IGAC -

Posición del Campo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre del Campo	Código DANE Departamento	Código DANE Municipio	ZONA IGAC	SECTOR IGAC	MANZANA O VEREDA IGAC	NÚMERO DEL PREDIO IGAC	CONDICIÓN DE PROPIEDAD DEL PREDIO IGAC	DIRECCIÓN CATASTRAL DEL PREDIO	DESTINO ECONÓMICO DEL PREDIO
Tipo de Dato	Alfanumérico	Alfanumérico	Númérico	Númérico	Númérico	Númérico	Númérico	Alfanumérico	Alfanumérico
Longitud del Campo	2	3	2	2	4	4	3	36	1
Obligatoriedad	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Valores por defecto	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Valores permitidos	00 hasta 99	000 hasta 999	Desde 00 hasta 99	Desde 00 hasta 99	>0, enteros	>0, enteros	Desde 000 hasta 999	TODOS	A hasta la T y el número 5

Posición del Campo	10	11	12	13	14
Nombre del Campo	Tipo Asentamiento	Tipo de Estratificación	Estrato Alcaldía	Estrato Atípico	Sector-Sección-Manzana (DANE)
Tipo de Dato	Númérico	Númérico	Númérico	Númérico	Alfanumérico
Longitud del Campo	3	1	1	1	10
Obligatoriedad	SI	SI	SI	NO	NO
Valores por defecto	No aplica	No aplica	Númérico		No aplica
Valores permitidos	000 hasta 999	1,2,3,5,6,8,9	1,2,3,4,5,6,8,9	1 a 6	todos

Posición del Campo	15	16	17	18	19
Nombre del Campo	Acueducto – Nombre de la Empresa	Acueducto – NIT	Acueducto – DV	Acueducto - NUIU	Acueducto – Estrato
Tipo de Dato	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Númérico
Longitud del Campo	200	9	9	32	2
Obligatoriedad	SI	SI	SI	SI	SI
Valores por defecto	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Valores permitidos	Todos	Número de 9 dígitos o las palabras "NO NUMERO" o "NO APLICA"	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, o las palabras "NO NUMERO" o "NO APLICA"	Todos	71 a 76, 81 a 86, 91 a 96 o 11,12,13,14,15, 20 verificar códigos para no residencial. 04 y 99